

## バッテリー情報を非表示にするには？

2026/09/17 20:22:38

記事印刷

|        |                        |              |                       |
|--------|------------------------|--------------|-----------------------|
| 区分:    | ACCOPS FAQ::04. よくある質問 | 投票:          | 0                     |
| ステータス: | 公開 (全員)                | 結果:          | 0.00 %                |
| 言語:    | ja                     | Last update: | 2026/08/05 - 12:40:05 |

キーワード

バッテリーインジケータ

症状 (公開)

画面右上に「バッテリー情報」が表示されてしまう。

問題 (公開)

解決 (公開)

「バッテリー情報」の表示には、以下の2種類があります。  
Workspaceクライアントを実行しているPC画面に表示される接続先の仮想デスクトップ画面に表示される

どちらに表示されているかにより、非表示にする設定方法が異なります。

1. Workspaceクライアントを実行しているローカルPC画面のバッテリー情報を非表示にする方法

HyWorks管理コンソールの[デバイス]-[デバイス]画面の[デフォルトの設定]ボタンをクリックして表示される画面で、  
[UI制御]タブを選択して[バッテリーインジケータの表示]のチェックを外してください。  
その後、Workspace クライアントから接続しなおすことで、非表示となります。

【設定箇所】

HyWorks管理コンソール：デバイス > デバイス > デフォルトの設定 > UI制御項目名：バッテリーインジケータの表示

【注意】

この設定で非表示とならない場合、以下の操作を行ってください。

- HyWorks管理コンソールのデバイス一覧にて、対象のデバイス情報を削除する。
- Workspaceクライアントにて、キャッシュをクリアした後、終了し、再度クライアントを起動する。
- Workspaceクライアントにて、キャッシュをクリアした後、終了し、OSを再起動する。

2. 接続先の仮想デスクトップ側で表示されるバッテリー情報を非表示にする方法

仮想デスクトップ側のレジストリエディタを起動し、以下のレジストリを「false」に変更し保存します。

【レジストリ】

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE]-[SOFTWARE]-[Accops]-[AUEM]-[BatteryMonitor] の [enabled]

Related Product, Service (公開)