

USBリダイレクトの使用方法

2026/09/17 20:31:27

記事印刷

区分:	ACCOPS FAQ::03. 各種設定方法	投票:	0
ステータス:	公開 (全員)	結果:	0.00 %
言語:	ja	Last update:	2026/04/13 - 19:41:14

キーワード

USBリダイレクト

症状 (公開)

問題 (公開)

解決 (公開)

USBリダイレクトを使用する場合の設定方法をご説明致します。

(設定方法)

- VDI側 (ゴールドマスタ) 側の設定
 - DVMTToolsをインストールする際に、以下のオプションを含めてインストールしてください。
 - HyWorks USB Redirection Driver
 - HyWorks USB Cleaner
 - Workspaceクライアント側の設定
 - Workspaceクライアントを以下のオプションを含めてインストールしてください。
 - Built-in USB Redirector
 - HyWorksコントローラ側の設定
 - HyWorks管理コンソールを開き、
 - デバイス > デバイス > デフォルトの設定 > UI制御 > USBドライバにチェックを付けて、保存してください。
 - デバイスプロファイルのキャッシュをクリアするために、
 - デバイス > デバイスに表示されるデバイス一覧にチェックを付け、登録済みのデバイスプロファイルを「削除」してください。
- ※「デバイスプロファイル」は、初めてアクセスされた際に作成されます。

(動作確認)

- Workspaceクライアント起動し、対象の接続先へ接続します。
- 任意のユーザでログインした際、初めてのログイン時に、USBリダイレクトドライバが検出され、初期設定が行われます。
- 以下のようなダイアログが表示されたら、Workspaceクライアントを一度終了し、再度Workspaceクライアントを起動します。
- Workspaceクライアントの画面右下に、USBアイコンが表示されたら、USBデバイスが利用できるようになります。
このアイコンをクリックし、必要なUSBデバイスを選択してください。

Related Product, Service (公開)