

【HySecure】SAML連携の設定方法

2026/09/17 20:31:39

記事印刷

区分:	ACCOPS FAQ::03. 各種設定方法	投票:	0
ステータス:	公開 (全員)	結果:	0.00 %
言語:	ja	Last update:	2026/05/29 - 02:00:25

症状 (公開)

問題 (公開)

解決 (公開)

HySecureでは、外部IDP (Identity Provider) と連携し、SP (Service Provider) としてSAML連携を行うことが可能です。
ここでは、HySecureをSP (Service Provider) としてIDP (Identity Provider) と連携するための設定方法を説明します。

【設定の流れ】
HySecureのSAML設定では、IDPメタデータを使用します。
事前にIDP側からのIDPメタデータを受領してください。HySecureの認証サーバとして、SAML IDPを登録します。
SAML IDPを登録後、SPメタデータをダウンロードし、IDP側へ連携します。登録した SAML IDPを使用するために、Authentication Domainsを設定します。SAML設定をユーザに割り当てるために、ACLを設定します。IDP側でのSP登録が完了した後、SAML連携でのログイン検証を行います。

【SAML連携の設定方法】
認証サーバとして、SAML IDPを登録します。HySecure管理コンソール > Settings > Authentication > Authentication Servers で
[SAML IDENTITY PROVIDER] を選択します。
「Add Identity Provider」の画面にて、SAML設定の内容を設定します。
・「☒Identity Provider Name」に、任意の名称を入力します。
※ここで設定した名前が、ログイン画面に表示されるボタン名になります。
・「Upload IdP Metadata」にて、IDPメタデータのファイルを選択します。
インポートした内容が「SAML PROTOCOL SETTINGS」のエリアに値が反映されます。
・「Service Provider Settings」および「User Attribute Mapping」等に必要な内容を設定します。
[Submit]ボタンを押下すると、Authentication Servers に認証サーバとしてSAML IDPが追加されます。
Authentication Serversの一覧より、[Metadata]をクリックし、SPメタデータをダウンロードします。
※ダウンロードしたSPメタデータはIDP側へ連携し、メタデータの交換を行います。

Authentication Domainsを設定します。HySecure管理コンソール > Settings > Authentication > Authentication Domains で、
DefaultAuthDomainを選択して、[Modify]を押下します。
Authentication Servers に、「1」で追加した認証サーバを追加して、[Submit]を押下します。

SAMLログイン用のACLを追加します。
HySecure管理コンソール > Policies > ACL で、Addを押下します。
以下を設定して、[Submit]を押下する
- Access Control Type : Access Access
- Access Control Name : 任意
- Select HySecure Domain : Default
- ☒Select Authorization Server : 「1」で追加したSAML IDPサーバを選択します。
- Select Assignment Type : User Groups
- Select Group Type : Selected Groups
- Select User Group : 「DEFAULT_SAML_IDP_USER_GROUP」を選択します。
- Select Application Group : 任意

4. 「1」でダウンロードしたSPメタデータを、IDP側に送付し、SPの設定を行います。

5. IDP側でのSP設定が完了後、SAML連携の検証を行います。
・ログイン画面に、「1」で登録した認証サーバ名のボタンが表示されます。
・ただし、「2」の「Authentication Servers」にて、SAMLサーバの1つのみを設定した場合、ログイン画面を表示すると、IDP側のログイン画面へ自動リダイレクトされる仕様となります。

【公式Webヘルプ】
SAML IDP の設定内容の詳細については、以下の公式Webヘルプをご参照ください。
[1]Authentication Servers > SAML Identity Provider

[1] https://docs.accops.com/hysecure_7_3/common_pages/settings/authentication/idpOverview.html

Related Product, Service (公開)