

Accopsシステムを安全に起動・停止させるには？

2026/09/17 20:22:17

記事印刷

区分:	ACCOPS FAQ::04. よくある質問	投票:	0
ステータス:	公開 (全員)	結果:	0.00 %
言語:	ja	Last update:	2026/05/15 - 11:31:19

キーワード

停止順序、起動順序、起動停止

症状 (公開)

Accopsシステムを安全に起動・停止させたい。

問題 (公開)

解決 (公開)

停止順序としては、HyLabs -> HyWorks -> HySecureの順で行ってください。
また、それぞれ2号機 -> 1号機の順で操作を行ってください。

停止順序

1. HyLabsサーバ#2
2. HyLabsサーバ#1
3. HyWorksサーバ#2
4. HyWorksサーバ#1
5. HySecureサーバ (リアルノード)
6. HySecureサーバ (スタンバイノード)
7. HySecureサーバ (アクティブノード)

起動順序としては、HySecure -> HyWorks -> HyLabsの順で行ってください。
また、それぞれ1号機 -> 2号機の順で操作を行ってください。

開始順序

1. HySecureサーバ (アクティブノード)
2. HySecureサーバ (スタンバイノード)
3. HySecureサーバ (リアルノード)
4. HyWorksサーバ#1
5. HyWorksサーバ#2
6. HyLabsサーバ#1
7. HyLabsサーバ#2

Related Product, Service (公開)